


DESCRIPTION:

Votre médecin vous a prescrit un test d'analyse et culture d'urines. L'analyse d'urines permet d'évaluer la fonction rénale, les voies urinaires et par le fait même les troubles affectant l'ensemble de l'organisme, tel que le diabète et les différents problèmes hépatiques. La culture d'urine permet de diagnostiquer des infections des voies urinaires. Pour récupérer l'échantillon d'urine, il est recommandé d'utiliser la méthode mi-jet et d'utiliser l'urine la plus ressentie soit (*15-30 minutes MAXIMUM*) avant la remise de l'échantillon.

VOUS AUREZ BESOIN:



PROCÉDURE:

1. Ouvrir votre trousse (*sac BIOHAZARD + pot STÉRILE + tube avec bouchon jaune*)
2. Uriner quelques gouttes dans la toilette puis...
3. Uriner directement dans le pot STÉRILE jusqu'à la moitié MAXIMUM (*environ 1/2 c'est suffisant!*)
4. Déposer le contenant sur une surface stable, afin de pouvoir...
5. Terminer d'uriner dans la toilette et de vider complètement la vessie.

ENSUITE: Une fois terminé...

6. Retirer le bouchon du tube, puis...
7. Dévisser et transférer un peu d'urine contenu dans le pot, dans le tube (*10ml minimum / 12ml maximum*).
8. Refermez le tube de transport de l'échantillon d'urine hermétiquement.
9. Refermer et visser le couvercle sur le pot hermétiquement.
10. Replacer le pot ET le tube de transport dans le sac BIOHAZARD et refermer celui-ci hermétiquement.
11. Lavez-vous les mains soigneusement.
12. Placer et conserver le sac (*contenant le tube de transport avec votre urine*) au réfrigérateur (*4°C*).

ATTENTION:

Vous devez apporter ou remettre votre échantillon d'urine dans les 30 minutes suivant la collecte et assurez-vous d'apporter ou d'avoir votre REQUÊTE et votre RAMQ (*Carte d'Assurance Maladie*), car le laboratoire peut REFUSER tous les prélèvements NON CONFORME aux instructions énumérées ci-haut.