

DESCRIPTION:

Votre médecin vous a prescrit un test de dépistage de l'infection de la [Chlamydia](#) (causée par la bactérie *Chlamydia trachomatis*) et de la [Gonorrhée](#) (causée par la bactérie *Neisseria gonorrhoeae*) par PCR. Ce test sert à détecter afin de traiter les infections asymptomatiques en plus de prévenir les complications, la transmission et la réinfection.

À SAVOIR: Vous ne DEVEZ PAS avoir URINÉ (ni ÉJACULÉ) 2h avant de passer le test, car les fluides nettoieraient l'urètre des bactéries qui se seraient développées.

VOUS AUREZ BESOIN:



PRÉLÈVEMENT:

1. Ouvrir votre trousse (sac BIOHAZARD + pot STÉRILE + KIT avec tube de transport APTIMA et PIPETTE jetable)
2. Inscrire LISIBLEMENT votre : NOM, Prénom / Date & Heure (de la collecte)
3. Uriner DIRECTEMENT dans le POT STÉRILE jusqu'à la LIGNE de **10ml** (1^{er} jet SEULEMENT), puis...
4. Déposer le contenant sur une surface stable, afin de pouvoir...
5. Terminer d'uriner dans la toilette afin de vider complètement la vessie, une fois terminé...
6. Retirer le bouchon du tube de transport APTIMA.
7. Transférer à l'aide de la PIPETTE jetable (fournis à cet effet) l'urine (SEULEMENT 2ml = **ENTRE les 2 LIGNES NOIRES**) contenue dans le pot STÉRILE que vous avez collectée à l'étape 3, au tube de transport.

À SAVOIR:

Le volume d'urine ajouté est **CONSIDÉRÉ** comme **ADÉQUAT**, lorsque le **NIVEAU** de **LIQUIDE** se situe **ENTRE les 2 lignes indicatrices NOIRES** situé sur l'étiquette du tube de transport APTIMA.

8. Refermez le tube de transport de l'échantillon d'urine hermétiquement et jeter le couvercle et le pot contenant le reste de votre premier jet d'urine.
9. Replacer le tube de transport dans le sac et refermer celui-ci hermétiquement.
10. Lavez-vous les mains soigneusement.
11. Placer et conserver le sac (contenant le tube de transport avec votre urine) au réfrigérateur (4°C).

ATTENTION: Vous devez apporter ou remettre votre échantillon d'urine dans les 30 minutes suivant la collecte et assurez-vous d'apporter ou d'avoir votre REQUÊTE et votre RAMQ (Carte d'Assurance Maladie), car le laboratoire peut REFUSER tous les prélèvements NON CONFORME aux instructions énumérées ci-haut.

RÉSULTAT en laboratoire : Environ 24h après réception du spécimen.